

LA PLANTATION

Période

Idéalement, elle s'effectue entre fin novembre et mi-mars selon les conditions climatiques, en évitant les périodes de gel.

Préparation du chantier

Le piquetage permet de matérialiser les emplacements des plants selon le schéma indiqué sur le projet de plantation. Ils pourront être matérialisés par un point fait à la bombe de peinture ou par un coup de bêche dans le sol.



Identification des emplacements de plantation

Pour les paillages de type film, il sera nécessaire d'ouvrir le paillage à l'aide d'un cutter. Dessiner une croix de 25 cm sur 25 cm et rabattre les volets sous le film.

Les trous de plantations peuvent également être anticipés avant la réception des plants. Ils devront faire environ 30 cm de profondeur et de largeur.



Ouverture des volets au cutter

A la réception des plants, il faudra les mettre en jauge si la plantation ne se fait pas directement.

Le jour de la plantation

Commencer par rafraîchir les plants. C'est-à-dire tailler les racines à l'aide d'un sécateur ou d'une petite hache. Enlever les racines sèches ou abimées, maximum 1/3 du volume racinaire.



Avant taille



Après taille

Réaliser un pralin en mélangeant :

- 1/3 de bouse de vache fraîche
- 1/3 de terre argileuse
- 1/3 d'eau

Tremper les racines jusqu'au collet dans le mélange.



Enrobage des racines de pralins

Mettre en terre le plant en ajustant le collet au niveau du sol.

Rabattre la terre autour du plant en tassant afin d'élever les poches d'air.

Arroser chaque plant avec plusieurs litres d'eau, cela aidera à chasser l'air.

Penser à remettre en place les volets des paillages film autour des plants. Ils peuvent être maintenus en place grâce à de la terre ou du gravier.